




E-Mail

Konfiguration von Outlook

Die Konfiguration von E-Mail-Konten erfolgt über „Datei > + Konto hinzufügen“.



Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar


E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück Weiter > Abbrechen

An dieser Stelle keine Eingaben vornehmen und stattdessen „**Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen**“ anklicken und über **Weiter** bestätigen.



Konto hinzufügen


Dienst auswählen

Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen.

POP oder IMAP
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

< Zurück Weiter > Abbrechen

POP oder IMAP auswählen und mit **Weiter** fortfahren.



Unter Benutzerinformationen Name und E-Mail-Adresse eintragen.

Unter Serverinformationen:


Kontotyp:
> **IMAP**

Posteingangsserver:
> **imap.uni-bielefeld.de**

Postausgangsserver:
> **smtp.uni-bielefeld.de**

Unter Anmeldeinformationen **BITS-Benutzername@uni-bielefeld.de** und **BITS-Passwort** eingeben.

Über **Weitere Einstellungen** werden der Posteingangs-, Postausgangs-Server und Sicherheitsoptionen konfiguriert.




Zunächst in den Reiter **Postausgangsserver** wechseln.

Hier die Option „**Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**“ aktivieren.

Überprüfen, ob die Option „**Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**“ aktiviert ist.

Danach auf den Reiter **Erweitert** wechseln.



An dieser Stelle sowohl für den Posteingangsserver, als auch für den Postausgangsserver den Verschlüsselungstyp **SSL** auswählen.

Danach die Ports entsprechend anpassen:

Posteingangsserver:
> **993**


Postausgangsserver:
> **465** (MUSS manuell eingetragen werden)

Mit **OK** bestätigen.



Die Kontoeinstellungen werden automatisch überprüft.

Sind alle Eingaben korrekt und tritt kein Fehler auf, kann das Fenster über **Schließen** ausgeblendet werden.



Zum Abschluss der Konfiguration auf **Fertig stellen** klicken.